- o.htaccess (1)
  - .htaccessとは(1)
  - ■.htaccessの基本的な使い方(1)
    - .htaccessの作成(1)
    - ■.ファイルの転送(2)
  - ■.htaccessの作り方(2)
    - コメント行(2)
    - ■特定のホストやネットワークからのアクセスを制限する(2)
    - ■特定のホストやネットワークからのアクセスを許可する(2)
    - 複数の設定をするには? (3)
  - ■特定のファイルへのアクセスを制限する(一部のホストを許可する)(3)

## .htaccess

急に他人に説明しなければならなくなったので、メモ。ミケネコの.htaccess リファレンス (ミケネコ研究所)を参考に、必要最低限。

## .htaccessとは

「.htaccess」というのはファイルの名前です。Webサーバのアクセス制限や機能などを設定をするための「設定ファイル」です。Webサーバ全体の設定は「httpd.conf」などのファイルでしますが、「.htaccess」を使えば、各ユーザがアクセス制限等をディレクトリ毎に設定できます。

# .htaccessの基本的な使い方

#### .htaccessの作成

メモ帳などのエディタを使って、(あとで説明する)設定内容を書きます。たとえば、こんな感じです。

order allow, deny allow from all deny from hoge.hoge.com

設定が書けたら、「.htaccess」というファイル名をつけて保存します。(もし「.htaccess」とい うファイル名がつけられなくても、あとで変更できます)

#### .ファイルの転送

FTPクライアントソフトなどを使って、「.htaccess 」ファイルをWebサーバへ転送します。ファイルを転送するときには「ASCIIモード(テキストモード)」で転送することを忘れずに。ここで、ファイルの作成時に「.htaccess 」というファイル名がつけられなかった場合は、FTPクライアントソフトの機能を使って、転送先のファイル名を変更しておきましょう。転送が完了すれば、設定完了です。設定が有効かどうか、必ずテストしましょう。

## .htaccessの作り方

#### コメント行

「#」ではじまる行はコメントになります。内容は設定に関係なくなります。

### 特定のホストやネットワークからのアクセスを制限する

order allow, deny # allowとdenyの順番に注意

allow from all # 下で拒否しないホストからのアクセスはすべて許可

deny from ドメイン名 # 指定されたドメイン名のネットワークからのアクセスは許可

しない(deny)

deny from hoge.com

deny from ホスト名 # 指定されたホスト名のホストからのアクセスは許可しない

(deny)

deny from host1.hoge.com

deny from IPアドレス # 指定されたIPアドレスのホストからのアクセスは許可しない

(deny)

deny from 192.168.0.1 deny from 192.168.

## 特定のホストやネットワークからのアクセスを許可する

order deny, allow # allowとdenyの順番に注意

deny from all # 下で拒否しないホストからのアクセスはすべて許可しない

allow from ドメイン名 # 指定されたドメイン名のネットワークからのアクセスは許可

(allow)

allow from hoge.com

allow from ホスト名 # 指定されたホスト名のホストからのアクセスは許可(allow)

allow from host1.hoge.com

allow from IPアドレス # 指定されたIPアドレスのホストからのアクセスは許可

(allow)

allow from 192.168.0.1

allow from 192.168.

## 複数の設定をするには?

ひとつの.htaccessファイルに、つづけて書けばいいだけです。たとえば、2つのファイル(ファイル名1とファイル名2)にアクセス制限を設けるなら、次のようになります。

# 特定のファイルへのアクセスを制限する(一部のホストを許可する)

```
<Files ファイル名>
  order deny,allow
  deny from all
  allow from アクセスを許可するマシンのIPアドレス、ホスト名
</Files>
```